			Fiche-outil n° 17	Auteur : CI. TERRIER
	Impress 2.3			R-FOIM
	-		Afficher le diaporama	page 33
 1. AFFICHER LE DIAPORA Menu : Affichage - Diaporama Ou Cliquer le bouton Diaporama Utiliser le clavier pour mettre er diapositives. (Pour une transition - Diapositive suivante - Diapositive précédente - Arrêter le diaporama Il est possible de modifier l'ordre de par un clic-droit sur la diapositive qua u sous menu suivant : 2. AFFICHAGE EN CONTIL Afficher le diaporama Par défaut le déroulement des de la touche [Entrée] Afficher le diaporama Menu : Diaporama - Paramètre Activer la case : Auto Paramétrer éventuellement la durée de la pause en secondes entre la fin du diaporama et sa reprise Cliquer : OK 	AMA A L'ECRAN To ou [F5] The ceuvre le diaporama ou la sourise an automatique voir 2) = [->] = [->] = [->] = [Echap] s diapositives if donne accès Égran Ein du diaporant NU a au clic diapositives est fait par un clic de a en boucle es du diaporama Viendue Diaporama personnalise Diaporama personn	s pour faire défiler les	 Afficher les diapos en continu sau Pour supprimer toutes interventions de l'opérateur vou et les transitions. Automatiser les animations Afficher le volet : Animation personnalisée Cliquer la diapositive à paramétrer Cliquer chaque animation dans la zone du bas et g au dessus un démarrage : Après le précédente en Recommencer avec chaque animation de la diapositive Recommencer pour chaque diapositive Recommencer pour chaque diapositive Activer le volet : Transition Cliquer la diapositive à paramétrer Activer la case : Automatiquement après pour toutes les diapositives dans la zone Passer à la diapositive suivante et paramétrer éventuellement une durée 	s devez automatiser les animations s devez automatiser les animations

		Fiche-outil n° 17	Auteur : CI. TERRIER
	Impress 2.3	Afficher le diaporama	R-FOIM
	-		page 34

3. MASQUER / AFFICHER UNE DIAPOSITIVE

Cette fonction permet de masquer temporairement une diapositive lors d'une projection et évite de la supprimer.

- Masquer une diapositive
- Cliquer la diapositive à masquer
- Menu : Diaporama Masquer la diapo
 => Le numéro de la diapositive est barré : ______
- Afficher une diapositive
- Cliquer la diapositive à afficher
- Menu : Diaporama Diaporama



1

4. POINTEUR ET CRAYON

Cette option permet de transformer le pointeur de la souris en crayon et de l'utiliser en cours d'exécution du diaporama pour mettre en évidence des éléments.

- Menu : Diaporama Paramètres du diaporama...
- Activer la case : Pointeur visible
- Activer la case : Pointeur crayon

Pour avoir le temps d'utiliser le
crayon vous avez intérêt à
activer la case : Transition
manuelle. (La transition est faite
par [Entrée]) sans quoi le temps
que vous aurez pour annoter la
diapo lors de son affichage sera
celui affecté dans l'option de
transition.

Étendue	
Ioutes les diapos	UK
À gartir de Pag	e1 - Annuler
Diaporama personnalisé	
	Aide
Гуре	Options
Par défaut	Transition <u>m</u> anuelle
© <u>F</u> enêtre	Pointeur visible
Auto	Pointeur crayon
00:00:10	Navigateur visible
Afficher le <u>l</u> ogo	Autoriser les animations
	Transition : clic sur l'arrière-plan
	Présentation toujours au premier plan
Moniteurs multiples	